

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 132 Пальто ••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**  
Длина по спинке ок. 100 см.

**Вам потребуется:**

Ткань букле под каракуль 2,30–2,35–2,55–2,55–2,60 м шириной 140 см; саржевая лента 4,95–5,10–5,15–5,25–5,35 м шириной 3 см.  
**Рекомендуемые ткани:** мягко драпирующиеся шерстяные или смешанные ткани букле, имеющие кромку с бахромой.

**Бумажная выкройка:**

Переснять детали выкройки.

**Припуски:**

На швы, на подгибку низа пальто и рукавов — 1,5 см. Для деталей а и в припуски уже учтены в приведенных размерах.

**Раскрой:**


21 Полочка 2х  
22 Спинка со сгибом 1х  
23 Рукав 2х

а) 2 детали планки бортов и горловины длиной по 118–119–120,5–121,5–123 см и шириной по 13,5 см, включая припуски;  
б) 2 кармана длиной по 30,5 см (из которых по 5 см — обтачки верхних срезов) и шириной по 27 см, включая припуски.

Внешние края деталей планки должны приходиться на кромку, чтобы бахрома выступала.

**Пошив:**

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить.



■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски швов разутюжить.

■ На планке выполнить задний средний шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Планку отстрочить вдоль среднего шва на расстоянии 1 см, выступающие припуски шва срезать вплотную к стежкам. По горловине спинки разметить линию середины спинки. Планку притачать к срезам бортов и срезу горловины

лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов планки с линией середины спинки. Припуски шва срезать до ширины 1 см и разутюжить. Саржевую ленту приколоть посредине поверх припусков шва притачивания планки, ленту притачать в край.

■ Рукава втачать в проймы полочек и спинки, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить.


■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава, контрольная метка 3.

■ Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 4 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман притачать к пальто по разметке в край.

■ Отрезки саржевой ленты притачать к припускам по нижним срезам рукавов, совместив края лент с линиями нижних краев рукавов. При этом начать от швов рукавов и лежащие сверху концы лент подвернуть. Саржевые ленты отвернуть на изнаночную сторону, нижние края рукавов приутюжить. Внутренние края лент притачать.


■ Саржевую ленту приколоть к припуску по нижнему срезу пальто, совместив край ленты с размеченной линией нижнего края пальто. Концы ленты подвернуть. Саржевую ленту притачать в край. Саржевую ленту отвернуть на изнаночную сторону, нижний край пальто приутюжить. Внутренний край ленты притачать.

**Планы раскладки при ширине ткани 140 см**



Размеры 44, 46

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.



Размеры 48–52